


# بادام: د اوبوگولو لارښوونې



تېلېفون: 977-758-0799 برېښنالیک: javid.hamidzada@rootsofpeace.org

## عمده اصول

مه پرېردئ چې بادام له حده ډیر اوبه شي.




## د کروندې د اوبوگولو د نقشي اصول (یوې او سپاره)

1. ځمکه په داسې یو ډول سره برابرې کړئ چې برابره اوبه گونه او د اضافي اوبو تخلیه اسانه کړي.
2. مه پرېردئ چې اوبه د ۲۴ ساعتونو څخه ډیرې دند پاتې شي. نیلگي د خاورو د وړو جوو په څنډو کې یو ترڅو د نیلگي د ریښو پاسنې برخه د اوبو گولو په وخت کې په اوبو کې ډوبه نه شي.

## د اوبو گولو لپاره لارښوونې

1. د نیلگي لاندنۍ برخه لږ وکنئ ترڅو د خاورې لندبل معلوم کړئ. خاوره مټۍ کړئ (د نیلگي د ریښې د برخې څخه لږ خاوره پورته او په مټۍ کې یې کیمنډئ). که چېرې نوموړې خاوره د لاس د پرانستلو څخه وروسته یو د بل څخه بیله شوه نو دا د اوبو گولو وخت دی. که چېرې خاوره سره غونډه شوه او یا اوبه ورڅخه راوتلې نو انتظار وباسئ چې خاوره نوره هم وچه شي. اوبه د اړتیا په بنسټ وگوي یواځې د مهال ویش په بنسټ اوبه مه لگوئ.
2. د اوبه گولو وار د خاورې په جوړښت او هوا پورې اړه لري. په کلیفورنیا کې د ودې په موسم کې د شگلني ځمکې لپاره د ۱۰ ورځو او د درندې خاورې لپاره ۱۴ ورځو په شاوخوا کې دی.
3. د بادام ونې په لږو اوبو ژوند کوي، خو په پوره اوبوگولو کې یې اوبه حاصل ورکوي.



د جان ډرایور، کورکي لوین او مارک په واسطه چمتو شوی، د ۱۳۸۷ کب میاشت



دا خپرونه د اروپایي اتحادیې، د نړوالې د پرمختیا پرگرام، د بادامو د صنعت د پرمختیا د پروژې په مالي مرسته، د سولې بنسټ د مؤسسې د ASIE/2007/135-504 قرار داد لاندې چمتو شوی. کابل-تېلېفون 794677212 (0) 93+، zach@rootsofpeace.org  
د دې خپرونې د محتواي مسؤلیت په بشپړه توگه د کلیفورنیا د دیوس پوهنتون په غاړه دی او په هیڅ صورت سره د اروپایي اتحادیې د نظر غځندویه نه ده.  
د خپريدو حق © UC Regents Davis campus، 2009 میلادي-ټول حقوق خوندي دي.



ROOTS OF PEACE